

GUIDE RAPIDE DE GRH-SALAIRE+

Introduction

GRH-Salaire+ (lire Salaire plus en abrégé) est un logiciel d'aide à la gestion efficace, innovant et simple; destiné aux gestionnaires des ressources humaines.

Il vous permet :

- 1°) Le traitement des salaires en un clic selon les paramétrages
- 2°) L'émission des bulletins de salaire
- 3°) La gestion de la paie des employés, des impôts et des structures de sécurité sociale
- 4°) Le suivi des absences et des congés des employés
- 5°) La gestion des fiches, cv et contrat des employés
- 6°) L'impression des virements bancaire et des déclarations des revenus annuels des employés

Salaire+ est offert avec Cent vingt (120) crédits gratuits et aucune obligation c'est-à-dire 24 bulletins de salaire (chaque bulletin consomme 5 crédits pour la version 1.6 et plus) que vous pouvez faire le temps d'apprécier l'efficacité du logiciel.

Le support technique en ligne et les configurations sont gratuits. Une équipe d'ingénieur est constamment à l'écoute des utilisateurs pour son amélioration.

Installation

Salaire+ est destiné pour les systèmes Windows et son installation est assez simple; double cliquez sur le fichier d'installation et un assistant vous guidera. Toutefois le logiciel utilise des technologies assez récentes qui ne marcheront que sur le minimum suivant :

- Windows XP + SP3 ou plus c'est-à-dire Vista et Win7
- FrameWork 3.5 .Net, généralement déjà installé sur les systèmes précités.

Salaire+ s'installe par défaut dans le dossier « programmes files ».

Sur Vista et Win7, vous devez avoir le droit administrateur et désactiver le contrôle UAC pour que Salaire+ fonctionne sinon les fichiers installés dans le dossier « programmes files » seront en lecture seule et Salaire+ aura besoin, entre autre, de générer votre numéro de série d'où des erreurs sur la licence et autres...

[Si vous rencontrez un message d'erreur sur la licence, créez un dossier sur votre disque en dehors du dossier « programmes files » \(Exemple : C:\Skyterre\GRH-Salaire+1.6\) et installez Salaire+ dans ce dernier.](#)

Un raccourci est automatiquement ajouté à votre bureau et dans votre menu « démarrer tous les programmes ».

Il arrive que le moteur de base de données par défaut ne s'installe pas correctement sur votre machine... Salaire+ ne pourra donc pas se connecter. Vous devez donc installer manuellement la dernière version d'un des moteurs supportés par GRH-Salaire+ à savoir : SQL Serveur, Access, mySQL, Firebird.

[Nous vous recommandons d'installer le plus simple et facile des moteurs a télécharger ici.](#)

Lancez Salaire+ et saisissez **le mot de passe** du super utilisateur par défaut « **drh** » qui est « **skyterre** » (sans les guillemets évidemment). Ce mot « skyterre » est d'ailleurs le mot de passe de tous les utilisateurs qui y sont pré-enregistrés. Donc la première des choses à faire c'est de les modifier surtout pour l'utilisateur « drh » et cela dans le formulaire « Paramètres » (voir lors des formations).

Configuration

TRES IMPORTANT: après l'installation correcte du logiciel, lancer le logiciel, connectez vous et cliquez sur le bouton «Paramètres»:

1°) Remplissez les données sur votre société et validez.

2°) Cliquez sur l'onglet «Paramètres comptable»; choisissez votre pays et **cliquez sur valider.**

3°) Cliquez sur l'onglet «Paramètres logiciels» et cliquez sur valider (si les données ne sont pas correctes, revenez sur l'onglet «Paramètres comptables» choisissez votre pays, cliquez sur l'onglet «Paramètres logiciels» et **cliquez sur valider.**

4°) Cliquez sur l'onglet «Autres» et **cliquez sur valider.**

5°) faites un test de bulletin, si quelque chose ne vous convient pas, revenez dans les paramètres et portez les corrections que vous jugez utiles.

Si vous avez des remarques ou des suggestions, contactez nous...